

무선IP 설정과 메트릭 설정입니다.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 속성

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을 문의해야 합니다.

☐ 자동으로 IP 주소 받기(O)

☒ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): 192 , 168 , 0 , 201

서브넷 마스크(U): 255 , 255 , 255 , 0

기본 게이트웨이(D): 192 , 168 , 0 , 200

☐ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)

☒ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):

기본 설정 DNS 서버(P): 203 , 248 , 252 , 2

보조 DNS 서버(A): 164 , 124 , 101 , 2

☐ 끝낼 때 설정 유효성 검사(L)

고급(V)...

확인 취소

고급 TCP/IP 설정

IP 설정 DNS WINS

IP 주소(R)

IP 주소	서브넷 마스크
192,168,0,201	255,255,255,0

추가(A)... 편집(E)... 제거(V)

기본 게이트웨이(F):

게이트웨이	메트릭
192,168,0,200	10

추가(D)... 편집(T)... 제거(M)

☒ 자동 메트릭(U)

인터페이스 메트릭(N):

확인 취소

유선IP 설정과 메트릭 설정입니다.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 속성

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 지원하지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정값을 문의해야 합니다.

☐ 자동으로 IP 주소 받기(O)

☒ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): 192 , 168 , 74 , 157

서브넷 마스크(U): 255 , 255 , 255 , 224

기본 게이트웨이(D): 192 , 168 , 74 , 129

☐ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)

☒ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):

기본 설정 DNS 서버(P): 156 , 147 , 135 , 180

보조 DNS 서버(A): 156 , 147 , 135 , 181

☐ 끝낼 때 설정 유효성 검사(L)

고급(V)...

확인 취소

고급 TCP/IP 설정

IP 설정 DNS WINS

IP 주소(R)

IP 주소	서브넷 마스크
192,168,74,157	255,255,255,224

추가(A)... 편집(E)... 제거(V)

기본 게이트웨이(F):

게이트웨이	메트릭
192,168,74,129	1

추가(D)... 편집(T)... 제거(M)

☒ 자동 메트릭(U)

인터페이스 메트릭(N):

확인 취소